

# Come inserire un pc nel dominio

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>INSERIMENTO PC NEL DOMINIO</b> .....	<b>1</b>
2.1	COLLEGARE IL PC AD UNA PRESA DATI.....	1
2.2	CREARE UN ACCOUNT AMMINISTRATIVO CON PASSWORD.....	1
2.3	ASSEGNARE UN NOME AL PC E IL DOMINIO.....	1
<b>3</b>	<b>IL PC È STATO INSERITO NEL DOMINIO</b> .....	<b>3</b>

## 1 Introduzione

Si sottolinea che in questo documento verranno fornite le sole indicazioni per inserire un pc nel dominio.

Affinché il pc inserito goda dei servizi di autenticazione utente, protezione e aggiornamento antivirus, aggiornamento automatico del sistema operativo e altri servizi erogati dal server di rete, è necessario eseguire una serie di operazioni aggiuntive che potrete trovare nel “Manuale di Gestione Server” alla voce “Aggiunta Computer”.

## 2 Inserimento pc nel dominio

Di seguito vengono descritti i passi che è necessario seguire.

### 2.1 Collegare il pc ad una presa dati

Sia che il pc sia fisso o Wifi, è consigliabile eseguire l’inserimento nel dominio e le successive operazioni di installazione antivirus collegando il pc ad una presa di rete. In questo modo il trasferimento dei dati avviene molto più velocemente.


### 2.2 Creare un account amministrativo con password

Se non è già stato fatto, è bene creare sul pc (siamo ancora ad un livello locale) un account amministrativo protetto da password.


Per creare un account amministrativo con password è necessario accedere al Pannello di Controllo > Account Utente > e impostare una password sull’utente amministrativo.

### 2.3 Assegnare un nome e il dominio al pc

- Cliccare su “Start”
- “Pannello di Controllo”
- “Sistema”
- Selezionare la scheda “Nome Computer”



- Selezionare il pulsante "Cambia"



- Nella finestra che si apre è necessario **inserire il nome del pc** (cioè il nome che lo identifica all'interno della rete). Per i portatili potrebbe essere ad es. portatile01. Fate attenzione a non dare un nome che esiste già nella rete locale, il sistema vi avviserà che il nome scelto è già esistente e non è accettato.
- Selezionare, nella stessa finestra, la voce "**Dominio**" e scrivere il dominio al quale si vuole che il pc appartenga. (Per sapere quale è il dominio della vostra rete, basta che accendiate un qualsiasi pc in rete e rifate lo stesso percorso seguito fino adesso: Pannello di controllo > Sistema > Nome computer.)
- Una volta scritto correttamente il nome del dominio, **date l'OK** a tutte le finestre aperte.
- Con l'OK, il pc viene inserito automaticamente nel dominio e gli viene cambiato l'utente amministrativo locale in "Topolino".

### 3 Il pc è stato inserito nel dominio

A questo punto si rimanda al Manuale di Gestione Server per l'inserimento del pc nella rete, l'installazione del sistema operativo e di Star Office.